

Limity Quadruple

Post paid limit

Tento limit se vztahuje na celého zákazníka včetně všech jeho SIM. Jeho max. hranice je pro každého MVNO partnera konfigurovatelná v BSS. Tento limit se "online" počítá z příchozích CDR a EDR v retailových cenách a je v něm zahrnutý měsíční paušál s DPH. Online v praxi znamená po příchodu CDR z VF. Tzn. pokud jakákoliv SIM vyvolá provozem překročení post paid limitu zákazníka, všechny SIM tohoto zákazníky budou pozastaveny a musí se ručně reaktivovat. Současně se posílá na všechny SIM SMS o omezení služeb. Změna hodnoty post paid limitu vyvolává automaticky přepočítání spending a flexi limitu na každé SIM a to dle algoritmu $2,5 \times \text{post paid limitu} = \text{spending limit}$ na každé SIM. Flexi limit je 99% spending limitu. Na začátku měsíce se hodnota post paid limitu obnovuje na nulu, pokud je v CRM nastaveno a ihned se napočítají ceny paušálů za SIM. **Post paid limit se počítá v reálných koncových cenách tarifů zákazníka (retailová cena) z příchozích CDR a EDR po jejich přijetí - tzn. je nutno počítat se zpožděním cca 30 minut.**

Spending limit

Spending limit na SIM se stanovuje automaticky při aktivaci SIM dle vzorce výše a lze ho manuálně u každé SIM změnit v nastavení SIM. Jedná se o částku **ve velkoobchodních cenách**, kterou online počítá VF na každou jednotlivou SIM a při jejím překročení tuto jednotlivou SIM okamžitě zablokuje. VF generuje EDR na jeho plnění. Spending limit se počítá v reálném čase přímo ve VF.

Flexi limit

Flexi limit je informační hodnota dosažení nějakého limitu, která se posílá v EDR. MVNE platforma využívá Flexi limitu k informaci o blížící se okamžiku dosažení spending limitu. Proto se nastavuje na hodnotu 99% spending limitu. Po dovršení flexi limitu se posílá EDR z VF a současně SMS zákazníkovi, že jeho služby budou omezeny. Flexi limit se počítá ve VF v reálném čase ve velkoobchodních cenách.